




### Instalación



**Para instalar I-Card realice los siguientes pasos:**

1. En el paquete de instalación encontrará el archivo setup.exe, ejecútelo para iniciar el proceso de instalación.



2. Haga clic en el botón “Siguiete” y continúe con el proceso tal y como se muestra en las siguientes imágenes:





3. Una vez instalado se creará un acceso directo en el escritorio.




## Operación


### Ingresar al sistema

#### 1. Ejecutar el sistema como Administrador:


- a) Acceder a las propiedades del programa. Clic derecho en el acceso directo de I-Card, si no tuviera el acceso directo buscar el sistema en los programas instalados y hacer clic derecho sobre él.



- b) Acceder a la ficha "Compatibilidad" y seleccionar la opción "Ejecutar este programa como administrador", hacer clic en "Aplicar". Este procedimiento solo es necesario realizarse la primera vez que ejecute el sistema.



- c) Ejecutar el sistema haciendo doble clic en el acceso directo.
2. Una vez ejecutado el sistema se mostrará la ventana de autenticación en la cual se deberá ingresar la IP del equipo, el usuario y la contraseña de acceso vía API.




The screenshot shows a window titled "I-Card" with a white background. At the top center is the "i-card" logo with the tagline "Vende Fichas de Internet". Below the logo, the text "Bienvenido" is displayed. There are three input fields: "IP:" with the value "192.168.17.99" and a dropdown arrow, "Usuario:" with the value "Go-test", and "Contraseña:" with six dots. Each field has a small checkmark to its right. Below the fields is a dark button labeled "Ingresar". At the bottom left is the "INDEX SOLUCIONES" logo, and at the bottom right is the text "Index Datacom S.A. de C.V. © 2018 Derechos reservados".

3. Ingresar la llave de activación proporcionada cuando adquirió el equipo y hacer clic en "Verificar". Si la llave es correcta, podrá ingresar al sistema, de lo contrario deberá comunicarse con su asesor de ventas o a soporte técnico.



The screenshot shows a window titled "Verificar llave". The main content area has a white background and contains the text "Nuevo equipo detectado" followed by a paragraph: "Es necesario ingresar la llave del equipo para continuar, si no cuenta con ella, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de ventas para obtenerla". Below this is a text input field labeled "Llave (28 caracteres):". At the bottom center is a dark button labeled "Verificar".



### Configuración

Esta sección permite establecer un diseño básico para las tarjetas. Los parámetros que se pueden configurar son los siguientes:

- Título. Mostrar un título para la tarjeta, por ejemplo el nombre de la empresa o del servicio.
- Título de usuario. Mostrar una etiqueta para indicar el nombre de usuario.
- Título de contraseña. Mostrar una etiqueta para indicar la contraseña. En el caso de que sean tarjetas de sólo código esta etiqueta no será mostrada.
- Logo. Seleccionar una imagen para mostrar en la esquina superior izquierda de la tarjeta.
- Fuente y fondo:
  - Fondo. Color del fondo de la tarjeta.
  - Color de texto, negrita, cursiva y subrayado para el título, usuario y contraseña.
- Alienación. Ubicación horizontal y vertical para las etiquetas de título, usuario y contraseña.



### Planes de servicio

En esta sección se podrán crear plantillas de planes de servicio para posteriormente generar tarjetas de acceso a internet en base a éstas.

Para crear una nueva plantilla realice los siguientes pasos:

1. Hacer clic en el botón “Nuevo plan”.
2. En la ventana de Nuevo Plan, ingresar los siguientes datos:
  - a. Nombre del plan.
  - b. User profile. Se mostrarán los perfiles que se encuentran previamente configurados en el equipo para seleccionar el que se desea aplicar al plan.
  - c. Formato de cuenta.
    - Aleatorio. Generará las cuentas combinando números y letras aleatoriamente con la longitud de caracteres que se especifique en el dato “Tamaño”.
    - Prefijo + consecutivo. Generará las cuentas en base al prefijo que se defina y seguido de una numeración consecutiva. Es posible reiniciar el consecutivo editando el plan. Este formato solo está disponible si el método de autenticación es “Usuario y Contraseña”.
  - d. Imagen de fondo. Opcionalmente puede seleccionar una imagen de fondo para las tarjetas, esta imagen sustituirá el color de tarjeta que haya establecido en la sección “Configuración”.

e. Método de autenticación.

- Usuario y Contraseña. El plan generará tarjetas con usuario y contraseña para acceso a internet. El usuario se creará en base al formato establecido previamente (Aleatorio o Prefijo) y la contraseña es generada aleatoriamente con una longitud de cuatro caracteres alfanuméricos.
- Código. El plan generará cuentas sin contraseña. El formato de los códigos solo podrá ser aleatorio y en base al tamaño definido previamente.

3. Hacer clic en el botón "Guardar". El nuevo plan deberá aparecer en el listado de planes.





Para editar un plan haga doble clic en el plan desde el listado, realice los cambios requeridos y haga clic en el botón “Guardar”. No es posible eliminar planes.

### Generar tarjetas

Para generar tarjetas realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el plan de servicio bajo el cual se generarán las tarjetas.
2. Indique la cantidad de tarjetas que desea generar.
3. Si el plan seleccionado tiene un formato de Prefijo + consecutivo, podrá seleccionar si desea continuar con la numeración en base a las últimas tarjetas generadas de ese plan o si desea iniciar en un número específico.
4. Hacer clic en el botón “Generar”
5. Seleccionar la ubicación en dónde se desea almacenar el PDF que contiene las tarjetas generadas.
6. Se abrirá el PDF con las tarjetas generadas.



Generar tarjetas

Plan de servicio:  
Plan Plus ✓

Número de tarjetas:  
10 ✓



Generar tarjetas

Plan de servicio:  
Plan B ✓

Número de tarjetas:  
6 ✓

Numeración  
 Consecutivo 1 ✓  
 Iniciar en...